

Anleitung Windows 10 Pro

Downloadlink: <https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10>

AKTIVIERUNGSANLEITUNG:

1. Gehen Sie zum Startmenü und wählen Sie Einstellungen aus. Navigieren Sie anschließend zur Kategorie **Aktivierung** / **Aktivierungseinstellungen** und wählen Sie dort die Option **Product Key ändern** aus
2. Klicke auf Produkt Key ändern und geben Sie Ihren erworbenen 25-stelligen Produktschlüssel ein. Anschließend bestätigen und **Windows wird aktiviert**

Wechsel von HOME auf PRO

Falls Windows 10 Home vorinstalliert ist, lässt sich der erworbene Produktschlüssel für Windows 10 Pro nicht direkt aktivieren und eine Fehlermeldung erscheint. Bitte folgen Sie exakt dieser Anleitung, um Ihren Windows 10 Pro erfolgreich zu aktivieren!

Schritt 1

Ihr Endgerät darf nicht mit dem Internet verbunden sein. Trennen Sie zuerst alle Internetverbindungen.

Schritt 2


Öffnen Sie Ihr Start-Menü und klicken Sie auf die Einstellungen. Nun öffnen Sie die Kategorie Aktivierung / Aktivierungseinstellungen und klicken Sie dann auf "Product Key ändern".

Schritt 3

Geben Sie den nachfolgenden **generischen Upgrade Key** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf weiter.

Upgrade Key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Dieser Schlüssel dient als Platzhalter und aktiviert Ihr Windows nicht, sondern wurde von Microsoft für den Upgradeprozess veröffentlicht



Anleitung Windows 10 Pro

Schritt 4

Führen Sie nach dem Upgrade nun ein Neustart Ihres PCs durch und verbinden Sie Ihren PC jetzt wieder mit dem Internet-

Sie haben nun Windows 10 Pro installiert.

Schritt 5

Windows 10 Pro ist jetzt auf Ihrem Rechner installiert, aber **noch nicht aktiviert**. Klicken Sie erneut auf "Product Key ändern" und geben Sie nun den **erworbenen**

Produktschlüssel von uns ein.

Fehlercodes:

0xC004F213: Ihre Hardware erfüllt möglicherweise nicht die Mindestanforderungen von Windows 10 Pro.

0xC004C060: Der Aktivierungsserver von Microsoft ist derzeit überlastet oder nicht verfügbar. Versuchen Sie die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt oder aktivieren Sie Ihr Produkt über die Telefonaktivierung.

0x8007007B: Der Produktschlüssel wurde falsch eingegeben.

Support: support@softsync24.com