

Guida per Windows 11 Pro

Link download: <https://www.microsoft.com/it-it/software-download/windows11>

GUIDA ALL'ATTIVAZIONE:

1. Acceda al menu Start e selezioni **Impostazioni**. Poi navighi alla sezione **Attivazione / Impostazioni di attivazione** e selezioni l'opzione **Cambia codice Product Key**
2. Clicchi su **Cambia codice Product Key** e inserisca il codice di 25 caratteri che ha acquistato. Successivamente confermi, e Windows verrà attivato.

Passaggio da HOME a PRO

Se Windows 11 Home è preinstallato, il codice Product Key acquistato per Windows 11 Pro non può essere attivato direttamente e verrà visualizzato un messaggio di errore. La preghiamo di seguire esattamente questa guida per attivare correttamente Windows 11 Pro!

Passaggio 1

Il dispositivo **non deve essere connesso a Internet**. Disconnetta tutte le connessioni di rete.

Passaggio 2


Apro il menu Start e clicchi su **Impostazioni**. Vada poi su **Attivazione / Impostazioni di attivazione** e clicchi su **Cambia codice Product Key**.

Passaggio 3

Inserisca il seguente codice di upgrade generico e confermi cliccando su **Avanti**.

Chiave di upgrade: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Questa chiave funge da segnaposto e non attiva Windows, ma è stata rilasciata da Microsoft appositamente per il processo di aggiornamento.



Guida per Windows 11 Pro

Passaggio 4

Dopo l'aggiornamento, riavvii il PC e si riconnetta a Internet.
Ora ha installato **Windows 11 Pro** sul suo dispositivo.

Passaggio 5

Windows 11 Pro è ora installato sul suo computer, ma **non ancora attivato**.

Clicchi di nuovo su **Cambia codice Product Key** e inserisca il **codice acquistato da noi** per completare l'attivazione.

Codici di errore:

0xC004F213: L'hardware del suo dispositivo potrebbe **non soddisfare i requisiti minimi** per Windows 11 Pro.

0xC004C060: Il server di attivazione Microsoft è attualmente **sovraccarico o non disponibile**. Provi ad attivare il prodotto più tardi oppure utilizzi l'attivazione telefonica.

0x8007007B: Il codice Product Key è stato **inserito in modo errato**.

Support:
support@softsync24.com